

TIPS BIABLE MIGRAR LICENCIA BIABLE DE UN EQUIPO A OTRO

1. Pasar carpeta c:\unobiable del equipo que tiene Biable al que no en disco c
2. Ver manual instalación complemento Biable siesa ERP
3. Cerrar Excel . Descargar y ejecutar programa
4. Habilitar conexiones. Ingresar a la herramienta donde este biable funcionando, click derecho configuración conexiones y exportar conexiones. Este archivo se pasa al equipo donde se vaya a instalar mediante importaciones conexiones
5. Mediadores 1EE CM Comercial FI Financiero FN Financiero NIF MF manufactura

Si se crea una nueva conexión entonces :

Conector SQL server

Servidor : 723:SRVDATABASES\unoEE_Crista_Real

Cuando no aparezca la pestaña de Unobiable :

Archivo / Opciones / Complementos / IR

Seleccionar y aceptar si aparece

Si no aparece se busca por la siguiente ruta :

C: \archivos de programa\vision tecnologica\unobiable\Unobiable XLA Aceptar

Y otras veces se activa con la siguiente acción en Excel

Archivo/libro en blanco

Cuando ingresamos a Biable por Smart zoom y no trae información correcta

Estando en Biable

Configuracion / opciones de programa

Configuracion inicial :


Ruta de almacenamiento C:\unobiable

Conexiones c:\unobiable

Gurdar cambios

Base de datos como biable deben estar en la misma versión

Smart zoom , escogemos cualquier conexión Financiero / Fuente versión presupuesto por ejemplo



Si no son iguales, solicitar los mediadores para la misma versión y copiarlos en la siguiente ruta cerrando el Excel previamente

C:\unobiable\i3\siesa

Para que no se bloquee ni consuma tanto recurso de memoria RAM. Estado de cálculo ponerlo en apagado

Y cuando se abra el libro con muchas hojas o libros grandes, inactivar estado de cálculo

Se va a la hoja de trabajo, si es consulta selecciona el rango y selección

Si es un listado o Smart zoom se da objeto o todos los objetos

Errores de Nombre de la función se corrige con

Uno biable / Otras opciones / Corregir vínculos